






# Droogzetten voor meer melk

## Hoe correct droogzetten?

### Zorg voor een goede voorbereiding



1 Zorg dat alle benodigde materialen klaar staan zodat u comfortabel en rustig kunt werken.


2 Zorg voor een rustige en goed geventileerde omgeving om stress zoveel mogelijk te vermijden.

4 Zorg dat de koeien na de droogstandsprocedure, naar een droge en propere plaats gaan.


3 Zorg voor een goed verlichte omgeving voor optimaal zicht.

5 Zorg dat vers voer voorzien is, zodat de koeien minstens 30 minuten recht blijven staan. Zo kan de sluitspier van het tepelkanaal zich sluiten en dit reduceert de kans op nieuwe infecties.


### Zet alle benodigde materialen klaar




1 Propere handschoenen; ofwel nieuwe ofwel grondig gedesinfecteerde handschoenen.




2 Papier of vochtige doekjes voor het schoonmaken van de spenen.




3 Desinfecterende doekjes; voor het desinfecteren van de speentop.



4 De tubes op kamertemperatuur (15°C-30°C) voor het comfort van de koe en een vlotte toediening van de tube.




5 Een tepeldip voor desinfectie na inbrengen van de tubes.



6 Tape + kleurcode voor het markeren van de koeien in functie van de gekregen behandeling.


## Inbrengen tube




1 Gebruik propere handschoenen.




2 Melk de kwartieren volledig uit voordat de tube wordt ingebracht.




3 Reinig en droog de spenen, beginnend met de speen die het verst van u verwijderd is.




4 Desinfecteer de speentop, beginnend met de speen die het verst van u verwijderd is.




5 Laat het desinfectans gedurende 30 seconden inwerken. Herhaal deze handeling nogmaals (4+5).




6 Verwijder de top van de tube met de handen, zodat de tip zichtbaar wordt.



7 Werk met de korte tip, aangezien dit minder schade toebrengt in het tepelkanaal.




8 Breng de tube in, beginnend met de speen die het dichtst bij u is. Houd daarbij met de ene hand de basis van de speen vast. Gebruik de andere hand voor het inbrengen van de tube.




9 Breng de tube, bij voorkeur, gedeeltelijk in het tepelkanaal en injecteer het product geleidelijk.



10 Breng barrière dipmiddel aan op de spenen. Begin met de speen die het verst van u verwijderd is. Minstens de helft van iedere speen dient gedipt te worden.




11 Vergeet de kleurcode niet van de markeringstape. Eén kleur = één behandelingsprotocol.




12 Zorg dat u noteert welke koe welke behandeling gekregen heeft.


### LET OP:



- **NIET** werken in een vuile omgeving.
- De top van de tube **NIET** openen met de tanden.
- De tubes **NIET** in water leggen.



- De tube **NIET** volledig in het tepelkanaal inbrengen.
- De tube **NIET** in de uier masseren.
- Masseer de uier **NIET** na toediening van de tube



- De koe **NIET** melken na inbrengen van de tube.